

Prüfungen des Vorlaufsatzes, des Datensatzes BASV und des Nachlaufsatzes für das Verfahren Monatszusammenstellung (MOZU-Verfahren)

1 VOSZ - Vorlaufsatz

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen  |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                  | Kennung des Vorlaufsatzes<br><b>VOSZ</b>   | Zulässig ist nur „VOSZ“.<br><b>Fehlernummer: VOSZv01</b><br><br>Zulässig ist nur die Datenlänge 105.<br><b>Fehlernummer: VOSZv99</b>   |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br>VFMM | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><b>BATKV = Meldungen der Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen</b><br><b>BATRV = Meldungen der Bundesagentur für Arbeit an die Rentenversicherung</b><br><b>KTTKV = Meldungen der Kommunen (Alg II) an die Krankenkassen</b><br><b>KTTRV = Meldungen der Kommunen (Alg II) an die Rentenversicherung</b><br><b>WDTKV = Weiterleitung der Meldungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Kommunen von den Weiterleitungsstellen an die Krankenkassen</b> | Zulässig ist „BATKV“, „BATRV“, „KTTKV“, „KTTRV“ oder „WDTKV“.<br><br>Die Bezeichnungen „KVTBA“, „RVTBA“, „KVTKT“, „RVTKT“ und „KVTWD“ bleiben für eine spätere Erweiterung reserviert.<br><b>Fehlernummer: VOSZv10</b>   |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>ABSENDER<br>BBNRAB    | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b>   | Bei Dateien<br>- der Bundesagentur für Arbeit (VFMM = „BATKV“ oder „BATRV“) muss die Betriebsnummer = „76641777“ lauten und<br>- der kommunalen Träger (VFMM = „KTTKV“ oder „KTTRV“) muss es sich um eine Betriebsnummer einer zugelassenen Kommune handeln.<br><b>Fehlernummer: VOSZv20</b> |

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                 | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen   |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|---|
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i> | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> | Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei.<br><b>Fehlernummer: VOSZv30</b>   |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM-<br>ERSTELLUNG<br><i>ED</i>    | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br><b>jhjjmmtt</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: VOSZv40</b><br><br>Das Erstellungsdatum muss logisch richtig und darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum und nicht kleiner als das Verarbeitungsdatum minus 6 Monate sein.<br><b>Fehlernummer: VOSZv44</b> |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>          | Dateifolgenummer:<br><b>nnnnnn</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: VOSZv50</b><br><br>Bei Meldungen an die Krankenkassen (VFMM = „BATKV“ oder „KTTKV“) ist nur der Wert „999999“ zulässig.<br><b>Fehlernummer: VOSZv54</b>   |
| 054-103 | 050 | an  | K   | NAME-<br>ABSENDER<br><i>NAAB</i>     | Kurzbezeichnung des Absenders  | Keine Prüfung.  |
| 104-105 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>          | Versionsnummer des Vorlaufsatzes<br><b>01 – 99</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: VOSZv70</b><br><br>Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer.<br><b>Fehlernummer: VOSZv72</b>   |

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                    | Lg  | Typ | Art | Name                          | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|--|---|
| <b>Daten zur Steuerung</b> |     |     |     |                               |  |   |
| 001-004                    | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                 | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt<br><b>BASV</b>   | Zulässig ist „BASV“.<br><b>Fehlernummer: BASVv01</b><br><br>Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „BATKV“, „BATRV“, „WDTKV“, „KTTKV“ oder „KTTRV“.<br><br>Die Bezeichnungen „KVTBA“, „RVTBA“, „KVTWD“, „KVTKT“ und „RVTKT“ bleiben für eine spätere Erweiterung reserviert.<br><b>Fehlernummer: BASV004</b><br><br>Zulässig ist nur die Datenlänge 399.<br><b>Fehlernummer: BASV910</b>  |
| 005-009                    | 005 | an  | M   | VERFAHREN<br>VF               | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist<br><b>MOZU = Monatszusammenstellung</b>                                  | Zulässig ist nur „MOZU“.<br><b>Fehlernummer: BASVv05</b><br><br>Das Verfahren (VF) „MOZU“ ist nur in Verbindung mit der Kennung (KE) „BASV“ zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASVv07</b>   |
| 010-024                    | 015 | an  | M   | BBNR-<br>ABSENDER<br>BBNRAB   | Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> | Bei Dateien<br>- der Bundesagentur für Arbeit (VFMM = „BATKV“ oder „BATRV“) muss die Betriebsnummer = „76641777“ lauten und<br>- der kommunalen Träger (VFMM = „KTTKV“ oder „KTTRV“) muss es sich um eine Betriebsnummer einer zugelassenen Kommune handeln.<br><b>Fehlernummer: BASVv10</b>  |
| 025-039                    | 015 | an  | M   | BBNR-<br>EMPFAENGER<br>BBNREP | Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> | Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV zu prüfen.<br><b>Fehlernummer: BASV030</b><br><br>Bei Meldungen von der Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV“ oder „WDTKV“) und den Kommunen (VFMM im VOSZ = „KTTKV“ oder „WDTKV“) an die Krankenkassen muss es sich um eine für die Meldung zuständige Krankenkassen-Betriebsnummer handeln.<br><b>Fehlernummer: BASVv15</b><br><br>Bei Dateien an die Rentenversicherung (Stelle 3-5 im VFMM = „TRV“) muss die Betriebsnummer „66667777“ oder „90209055“ lauten.<br><b>Fehlernummer: BASVv20</b> |

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                   | Inhalt / Erläuterung  | Prüfungen/Fehlernummer  |
|---------|-----|-----|-----|------------------------|---|---|
| 040-041 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br>VERN    | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes<br><b>01 - 99</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV040</b><br><br>Bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit (VFMM = „BATKV“ oder „BATRV“) ist nur zulässig der Wert - „01“ bei KENNZUE „3“, „6“ oder „A“ - „02“ bei KENNZUE „2“<br><br>und<br><br>bei Meldungen der Kommunen (VFMM = „KTTKV“ oder „KTTRV“) ist nur der Wert „01“ zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV042</b>  |
| 042-061 | 020 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br>ED | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form:<br><b>jhjmmmtt (Datum)</b><br><b>hhmmss (Uhrzeit)</b><br><b>msmsms (Mikrosekunde)</b><br><b>(Wert größer 0 in letzten 6 Stellen optional)</b> | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV050</b><br><br>Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV052</b><br><br>Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.<br><b>Fehlernummer: BASV054</b><br><br>Die Uhrzeit muss logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV056</b><br><br>Die Uhrzeit darf bei Erstellungsdatum = Verarbeitungsdatum nicht größer oder gleich dem Verarbeitungszeitpunkt sein.<br><b>Fehlernummer: BASV058</b> |
| 062-062 | 001 | n   | m   | FEHLER-KENNZ<br>FEKZ   | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze<br><b>0 = Datensatz fehlerfrei</b><br><b>1 = Datensatz fehlerhaft</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV060</b><br><br>Zulässig ist nur „0“.<br><b>Fehlernummer: BASVv35</b>  |
| 063-063 | 001 | n   | m   | FEHLER-ANZAHL<br>FEAN  | Anzahl der Fehler des Datensatzes   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV070</b><br><br>Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV072</b>   |

| Stellen                         | Lg  | Typ | Art | Name         | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|--------------|--|---|
| <b>Daten zur Identifikation</b> |     |     |     |              |  |   |
| 064-075                         | 012 | an  | M   | VSNR<br>VSNR | <p>Versicherungsnummer in der Form:<br/><b>bbttmmjjassp</b></p> <p>oder (bei unbekannter Versicherungsnummer)</p> <p><b>99ttmmjjgbbb</b></p> <p><b>99</b> (Konstante)<br/><b>ttmmjj</b> = (Geburtsdatum)<br/><b>g = 1/2/3/4</b> (Geschlecht) wobei<br/>1 = männlich,<br/>2 = weiblich,<br/>3 = unbestimmt und<br/>4 = divers<br/>bedeutet<br/><b>bbb</b> = 3 Leerzeichen</p> | <p>Die Bereichsnummer (Stellen 64-65) ist auf Zulässigkeit zu prüfen.<br/>Zulässig sind die Nummern „02“ – „04“, „08“ – „21“, „23“ – „26“, „28“, „29“, „38“, „39“, „42“ – „44“, „48“ – „61“, „63“ – „66“, „68“, „69“, „78“ – „82“, „89“ oder „99“.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV084</b></p> <p>Bei Bereichsnummer (Stellen 64– 65) = „99“ sind in den Stellen 66 - 71 nur Ziffern, in der Stelle 72 nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder „4“ und in den Stellen 73-75 nur die Grundstellung (Leerzeichen) zugelassen.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV083</b></p> <p>Bei Bereichsnummer (Stellen 64 – 65) ungleich „99“ erfolgt eine Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 64 - 71 und 73 - 75) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 72) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV082</b></p> <p>Das Geburtsdatum muss grundsätzlich logisch richtig sein. Bei Personen ohne bestimmbares Geburtsdatum bzw. bei ausgeschöpfter Seriennummer sind auch die Tagesangaben „00“ oder größer als „31“ und Monatsangaben mit „00“ zulässig. Nicht zugelassen sind Tagesangaben „96“, „98“ und „99“ sowie die Monatsangaben ungleich „00“ bis „12“.</p> <p>Die Tagesangabe „97“ ist nur in Verbindung mit der Monatsangabe „01“ bis „12“ zulässig. In den Fällen, in denen die Seriennummern „49“ bzw. „99“ überschritten werden, ist die Addition der Zahl 32 oder 64 (bei Personen, die am Ersten eines Monats geboren sind, auch die Zahl 96) auf die Tagesangabe vorgesehen.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV086</b></p> |

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name              | Inhalt / Erläuterung  | Prüfungen/Fehlernummer   |
|---------|-----|-----|-----|-------------------|---|--|
|         |     |     |     |                   |   | <p>Bei Bereichsnummer (Stellen 64 – 65) ungleich „99“ ist die letzte Ziffer der Versicherungsnummer die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen. Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Buchstabe wird durch eine zweistellige Zahl ersetzt, die die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet.</li> <li>– Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden - an der ersten Stelle beginnend - mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert.</li> <li>– Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer.</li> <li>– Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungsnummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen.</li> </ul> <p><b>Fehlernummer: BASV088</b></p> |
| 076-077 | 002 | an  | M   | VSTR<br>VSTR      | <p>Versicherungsträger, für den die Meldung bestimmt ist</p> <p><b>0A</b> = <i>allgemeine Rentenversicherung</i></p> <p><b>0C</b> = <i>knappschaftliche Rentenversicherung</i></p> <p><b>0V</b> = <i>Versicherungsfreiheit</i></p> <p><b>0K</b> = <i>keine Versicherungspflicht</i></p> | <p>Es sind nur die im Feld „Inhalt/ Erläuterung“ angegebenen Werte sowie die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV120</b></p> <p>Bei Meldungen an die Rentenversicherung (Stellen 3 – 5 im VFMM im VOSZ = „TRV“) ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV126</b></p> <p>Bei Meldungen an die Krankenversicherung (Stellen 3 – 5 im VFMM im VOSZ = „TKV“) ist der Wert „0V“ oder „0K“ unzulässig.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV128</b></p>  |
| 078-092 | 015 | an  | M   | BBNR-VU<br>BBNRVU | <p>Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).</p> <p><b>nnnnnnnn</b></p>  | <p>Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV zu prüfen.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV142</b></p>  |

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer  |
|---------|-----|-----|-----|--|--|---|
| 093-112 | 020 | an  | m   | AKTENZEICHEN-<br>VERURSACHER<br>AZ-VU        | <p>Dieses Feld steht dem Verursacher zur Verfügung.</p> <p>Bei Meldungen von der Bundesagentur für Arbeit zu den Krankenkassen:</p> <p><u>Betreuende Agentur für Arbeit:</u><br/> <b>nnnnn</b> = Dienststellennummer<br/> oder<br/> <b>nnn00</b> = Nummer der betreuenden Agentur für Arbeit mit nachfolgenden Nullen</p> <p><u>Kundennummer:</u><br/> <b>nnn</b> = Nummer der erst-erfassenden Agentur für Arbeit<br/> <b>A</b> Buchstabe<br/> <b>nnnnnn</b> = 6-stellige laufende Nummer (bisherige Stammnummer)</p> <p><u>Betreuende Organisationseinheit</u><br/> in der Form:<br/> <b>aaaaa</b></p> | <p>Bei Meldungen von der Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV“ oder „WDTKV“) müssen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Stellen 1 - 5 und 10 - 15 numerisch sein und dürfen nicht ausschließlich Nullen enthalten,</li> <li>– die Stellen 6 - 8 müssen numerisch sein und können Nullen enthalten und</li> <li>– in Stelle 9 muss ein Großbuchstabe angegeben sein.</li> </ul> <p><b>Fehlernummer: BASV160</b></p>  |
| 113-127 | 015 | an  | M   | BBNR-KK<br>BBNRKK                            | <p>Betriebsnummer der für den / die Leistungsempfänger(in) zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br/> <b>nnnnnnnn</b></p>   | <p>Sofern die Betriebsnummer nicht auf Grundstellung steht, wird sie gemäß Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV geprüft.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV170</b></p> <p>Bei Meldungen an die Krankenkassen (VFMM = „BATKV“ oder „KTTKV“) muss es sich um die Betriebsnummer einer Krankenkasse handeln.</p> <p><b>Fehlernummer: BASVv70</b></p> <p>Bei Meldungen an die Rentenversicherung (VFMM = „BATRV“ oder „KTTRV“) müssen die Stellen 113-120 der Betriebsnummer auf „0“ und der Rest auf Grundstellung (Leerzeichen) stehen.</p> <p><b>Fehlernummer: BASV175</b></p> |
| 128-132 | 005 | n   | M   | ZUSTAENDIGE<br>ARBEITS-<br>AGENTUR<br>ZUSTAA | <p>Bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit:<br/> Dienststellennummer der für die Zahlung zuständigen Arbeitsagentur<br/> <b>nnnnn</b></p>   | <p>Zulässig sind nur numerische Zeichen</p> <p><b>Fehlernummer: BASV180</b></p>   |
| 133-180 | 048 | an  | M   | RESERVE<br>RESERVE                           | <p>Im MOZU-Verfahren nicht belegt.</p>   | <p>Keine Prüfung.</p>   |

| Stellen  | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer  |
|--|-----|-----|-----|--------------------------------|--|---|
| 181-181  | 001 | an  | M   | KENNZ-<br>UEBERGANG<br>KENNZUE | Kennzeichen, aus welchem Verfahren der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Kommunen die Meldung stammt:<br>2 = COLIBRI<br>3 = A2LL<br>6 = BAB/Reha<br>8 = Kommunen<br>A = ALLEGRO  | Zulässig ist nur „2“, „3“, „6“ und „8“ und „A“.<br><b>Fehlernummer: BASV360</b><br><br>Die Werte „2“, „3“, „6“ und „A“ sind nur bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV“, „BATRV“ oder „WDTKV“) zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV362</b><br><br>Der Wert „8“ ist nur bei Meldungen der Kommunen (VFMM im VOSZ = „KTTKV“, „KTTRV“ oder „WDTKV“) zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV365</b> |
| 182-190  | 009 | an  | M   | RESERVE                        | Im MOZU-Verfahren nicht belegt   | Keine Prüfung.  |
| <b>Daten zum Sachverhalt – übergreifend --</b> |     |     |     |                                |  |   |
| 191-220  | 030 | an  | M   | FAMILIENNAME<br>FMNA           | Familienname   | Allgemeines siehe Ziffer 1.3.3.1 des gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV.<br><br>Der Familienname muss immer vorhanden sein.<br><b>Fehlernummer: BASV500</b><br><br>Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern, ein Punkt oder ein Pluszeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV502</b>  |
| 221-250  | 030 | an  | M   | VORNAME<br>VONA                | Vorname  | Allgemeines siehe Ziffer 1.3.3.1 des gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV.<br><br>Der Vorname muss immer vorhanden sein.<br><b>Fehlernummer: BASV510</b><br><br>Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche, Leerzeichen, Hochkommata, Punkte oder ein Pluszeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV512</b>   |
| 251-252  | 002 | n   | M   | LEISTUNGSART<br>LEAT           | Angaben zur Leistungsart:<br><b>01</b> = Arbeitslosengeld<br><b>02</b> = Arbeitslosenhilfe<br><b>03</b> = Unterhaltsgeld<br><b>04</b> = Eingliederungshilfe<br><b>06</b> = Teilarbeitslosengeld<br><b>07</b> = Arbeitslosengeld/EU<br><b>08</b> = Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung<br><b>20</b> = Übergangsgeld<br><b>50</b> = Arbeitslosengeld II für Pflichtversicherte<br><b>51</b> = Arbeitslosengeld II für Familienversicherte | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV520</b><br><br>Es sind nur die in Feld Inhalt / Erläuterung aufgeführten Schlüssel zugelassen.<br><b>Fehlernummer: BASV522</b><br><br>Der Wert „51“ ist nur bei Meldungen an die Rentenversicherung (VFMM = „BATRV“ oder „KTTRV“) zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV524</b>   |



| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                     | Inhalt / Erläuterung  | Prüfungen/Fehlernummer  |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------|---|---|
| 253-260 | 008 | n   | M   | DATUM-ZAHLUNG<br>DATZAHL | Datum der Auszahlung/Absetzung/<br>Zusetzung der Leistung, in der Form:<br><b>Jhjjmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV530</b><br><br>Das Datum muss logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV532</b>   |
| 261-262 | 002 | an  | M   | BELEGART<br>BELAT        | Belegart<br><b>ZA</b> = maschinelle Berechnung<br><b>ER</b> = Zusetzung (manuell)<br><b>AB</b> = Absetzung (manuell)  | Es sind nur die in Feld Inhalt / Erläuterung aufgeführten Schlüssel zugelassen.<br><b>Fehlernummer: BASV540</b>   |
| 263-276 | 014 | an  | M   | BG-NUMMER<br>BGNR        | Bedarfsgemeinschaftsnummer, in der Form:<br><b>nnnnn</b> = Dienststellennummer<br><b>BG</b> = Buchstaben<br>oder<br><b>//</b> = Schrägstriche<br><b>nnnnnnn</b> = 7stellige laufende Nummer | Bei Meldungen von Arbeitslosengeld II (LEAT = „50“ oder „51“) müssen<br>– die Stellen 1 - 5 und 8 - 14 numerisch sein und dürfen nicht ausschließlich Nullen enthalten und<br>– die Stellen 6 - 7 müssen den Wert „BG“ oder „//“ enthalten.<br><b>Fehlernummer: BASV550</b><br><br>Bei Meldungen ungleich Arbeitslosengeld II (LEAT ungleich „50“ und „51“) ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.<br><b>Fehlernummer: BASV552</b> |

| Stellen                              | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| <b>Daten zur Krankenversicherung</b> |     |     |     |                                |  |  |
| 277-284                              | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV<br>ZGBEKV | Beginn der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV600</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV602</b><br><br>Ist die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungleich Nullen sein.<br><b>Fehlernummer: BASV604</b> |
| 285-292                              | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV<br>ZGENKV   | Ende der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV610</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV612</b><br><br>Das Zahlungszeitraumende muss größer oder gleich dem Zahlungszeitraumbeginn (ZGBEKV) sein.<br><b>Fehlernummer: BASV614</b>                          |
| 293-293                              | 001 | an  | M   | VORZEICHEN-KV<br>VORZEKV       | Kennzeichen, ob positive oder negative Angaben des Bemessungsentgeltes und des Beitrages<br>+ = Zusetzung<br>- = Absetzung<br>0 = Zusetzung Entgelt, Absetzung Beitrag<br>1 = Absetzung Entgelt, Zusetzung Beitrag | Zulässig ist nur „+“, „-“, „0“, „1“ oder die Grundstellung (Leerzeichen).<br><b>Fehlernummer: BASV620</b><br><br>Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV622</b>   |
| 294-303                              | 010 | n   | m   | ENTGELT-KV<br>EGKV             | Beitragspflichtige Einnahme zur Krankenversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV630</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV632</b>  |
| 304-307                              | 004 | n   | m   | BEITRAGSSATZ-KV<br>BSKV        | Beitragssatz der Krankenversicherung mit zwei Nachkommastellen (inkl. Zusatzbeitragsatz), in der Form:<br><b>nnnn</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV640</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV642</b>  |
| 308-317                              | 010 | n   | M   | BEITRAG-KV<br>BEIKV            | Beitrag zur Krankenversicherung (inkl. Zusatzbeitrag) mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV650</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV652</b>  |

| Stellen                             | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer   |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| <b>Daten zur Pflegeversicherung</b> |     |     |     |                                |  |  |
| 318-325                             | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV<br>ZGBEPV | Beginn der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV700</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV702</b><br><br>Ist die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungleich Nullen sein.<br><b>Fehlernummer: BASV704</b> |
| 326-333                             | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV<br>ZGENKPV  | Ende der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV710</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV712</b><br><br>Das Zahlungszeitraumende muss größer oder gleich dem Zahlungszeitraumbeginn (VEBE) sein.<br><b>Fehlernummer: BASV714</b>                            |
| 334-334                             | 001 | an  | M   | VORZEICHEN-PV<br>VORZEPV       | Kennzeichen, ob positive oder negative Angaben des Bemessungsentgeltes und des Beitrages<br>+ = Zusetzung<br>- = Absetzung<br>0 = Zusetzung Entgelt, Absetzung Beitrag<br>1 = Absetzung Entgelt, Zusetzung Beitrag | Zulässig ist nur „+“, „-“, „0“, „1“ oder die Grundstellung (Leerzeichen).<br><b>Fehlernummer: BASV720</b><br><br>Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV722</b>   |
| 335-344                             | 010 | n   | m   | ENTGELT-PV<br>EGPV             | Beitragspflichtige Einnahme zur Pflegeversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV730</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV732</b>  |
| 345-348                             | 004 | n   | m   | BEITRAGSSATZ-PV<br>BSPV        | Beitragssatz der Pflegeversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnn</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV740</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV742</b>  |
| 349-358                             | 010 | n   | M   | BEITRAG-PV<br>BEIPV            | Beitrag zur Pflegeversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV750</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV752</b>  |

| Stellen                             | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen/Fehlernummer   |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| <b>Daten zur Rentenversicherung</b> |     |     |     |                                |  |  |
| 359-366                             | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV<br>ZGBERV | Beginn der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV800</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV802</b><br><br>Ist die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungleich Nullen sein.<br><b>Fehlernummer: BASV804</b> |
| 367-374                             | 008 | n   | m   | ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV<br>ZGENRV   | Ende der Zahlung, in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV810</b><br><br>Ist nicht die Grundstellung (Nullen) angegeben, muss das Datum logisch richtig sein.<br><b>Fehlernummer: BASV812</b><br><br>Das Zahlungszeitraumende muss größer oder gleich dem Zahlungszeitraumbeginn (VEBE) sein.<br><b>Fehlernummer: BASV814</b>                            |
| 375-375                             | 001 | an  | M   | VORZEICHEN-RV<br>VORZERV       | Kennzeichen, ob positive oder negative Angaben des Bemessungsentgeltes und des Beitrages<br>+ = Zusetzung<br>- = Absetzung | Zulässig ist nur „+“, „-“ oder die Grundstellung (Leerzeichen).<br><b>Fehlernummer: BASV820</b><br><br>Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV822</b>   |
| 376-385                             | 010 | n   | m   | ENTGELT-RV<br>EGRV             | Beitragspflichtige Einnahme zur Rentenversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>            | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV830</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV832</b>  |
| 386-389                             | 004 | n   | m   | BEITRAGSSATZ-RV<br>BSRV        | Beitragssatz der Rentenversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnn</b>                                 | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV840</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV842</b>  |
| 390-399                             | 010 | n   | M   | BEITRAG-RV<br>BEIRV            | Beitrag zur Rentenversicherung mit zwei Nachkommastellen, in der Form:<br><b>nnnnnnnnnn</b>                                | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: BASV850</b><br><br>Die Grundstellung (Nullen) ist nur zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) angegeben ist.<br><b>Fehlernummer: BASV852</b>  |

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung   | Prüfungen  |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                  | Kennung des<br>Nachlaufsatzes<br><b>NCSZ</b>   | Zulässig ist nur „NCSZ”.<br><b>Fehlernummer: NCSZv01</b><br><br>Zulässig ist nur die Datenlänge 63.<br><b>Fehlernummer: NCSZv99</b>  |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br>VFMM | Merkmal, um welche<br>Art von<br>Datenaustausch es sich<br>handelt:<br><i>siehe Beschreibung<br/>Vorlaufsatz</i>             | Gleicher Inhalt wie Feld<br>VERFAHRENSMERKMAL im<br>Vorlaufsatz.<br><b>Fehlernummer: NCSZv10</b>   |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>ABSENDER<br>BBNRAB    | Betriebsnummer des<br>Erstellers der Datei (8<br>Stellen linksbündig mit<br>nachfolgenden<br>Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> | Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-<br>ABSENDER im Vorlaufsatz.<br><b>Fehlernummer: NCSZv20</b>   |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>EMPFAENGER<br>BBNREP  | Betriebsnummer des<br>Empfängers der Datei<br>(8 Stellen linksbündig<br>mit nachfolgenden<br>Leerzeichen)<br><b>nnnnnnnn</b> | Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-<br>EMPFAENGER im Vorlaufsatz.<br><b>Fehlernummer: NCSZv30</b>   |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM- ER<br>STELLUNG<br>ED    | Datum der Erstellung<br>der Datei in der Form:<br><b>jhjmmmt</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: NCSZv45</b><br><br>Gleicher Inhalt wie Feld DATUM-<br>ERSTELLUNG im Vorlaufsatz.<br><b>Fehlernummer: NCSZv40</b>   |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br>DTNR           | Dateifolgenummer<br><b>nnnnnn</b>  | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: NCSZv55</b><br><br>Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEI-<br>NR im Vorlaufsatz.<br><b>Fehlernummer: NCSZv50</b>   |
| 054-061 | 008 | n   | M   | ANZAHL-<br>SAETZE<br>ZLSZ      | Anzahl der erstellten<br>Datensätze (ohne Vor-<br>und Nachlaufsätze)   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: NCSZv65</b><br><br>Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl<br>der gezählten Datensätze ohne Vor-<br>und Nachlaufsätze übereinstimmt.<br><b>Fehlernummer: NCSZv60</b> |
| 062-063 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br>VERNR           | Versionsnummer des<br>Nachlaufsatzes<br><b>01 - 99</b>   | Zulässig sind nur numerische Zeichen.<br><b>Fehlernummer: NCSZv75</b><br><br>Zulässig ist nur der Wert „01” bis zur<br>Bekanntgabe einer neuen<br>Versionsnummer.<br><b>Fehlernummer: NCSZv70</b>                                |

## 4 Fehlerkatalog

### Allgemeines

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen 01 - 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.

Stellen 05 - 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung der jeweiligen Krankenkassenart bzw. der Deutschen Rentenversicherung Bund oder der BA überlagert:

|   |  |
|---|--|
| A | AOK  |
| D | BKK  |
| E | Ersatzkassen                                     |
| F | Bundesagentur für Arbeit                         |
| G | Kommunen   |
| H | Hinweise   |
| I | IKK  |
| K | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See |
| L | LKK  |
| V | Deutsche Rentenversicherung Bund                 |

Stellen 06 - 07 Fehlernummer  
Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung.  
Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).

Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen. Auf diesen Sachverhalt wird mit der neunten Fehlernummer BASV920 hingewiesen.

Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu realisieren.

**Das Prüfprogramm gibt zurzeit nur die erste Zeile des Fehlertextes (Kurztext) aus. Die optionale Ausgabe auch des Langtextes bleibt einer späteren Version vorbehalten.**

## VOSZ

| Fehlernummer                |            | Text   |    |   |   |   |   |   |     |
|-----------------------------|------------|--|----|---|---|---|---|---|-----|
| Datensatz<br>/<br>-baustein | Numme<br>r |  |    |   |   |   |   |   |     |
|                             |            | Stellen  |    |   |   |   |   |   |     |
| 0000                        | 000        | 0  | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234                        | 567        | 8  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| VOSZ                        | v01        | KENNUNG ungleich VOSZ<br>Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur VOSZ zugelassen   |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v10        | VERFAHRENSMERKMAL unzulässig<br>Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | V20        | BBNR-ABSENDER nicht zugelassen<br>Der Absender ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren<br>zugelassen   |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v30        | BBNR-EMPFAENGER nicht BBNR des tatsächlichen Empfängers<br>Die im Feld Betriebsnummer-Empfänger angegebene BBNR entspricht<br>nicht der Betriebsnummer des tatsächlichen Empfängers                      |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v40        | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch<br>Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v44        | DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft<br>Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist unlogisch,<br>größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate<br>davor |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v50        | LFD-DATEI-NR nicht numerisch<br>Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen<br>zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v54        | LFD-DATEI-NR nicht 999999; Meldungen an die Krankenversicherung<br>Bei Meldungen an die Krankenversicherung ist im Feld Laufende-<br>Datei-Nummer nur der Wert 999999 zulässig                           |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v70        | VERSIONS-NR nicht numerisch<br>Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v72        | VERSIONS-NR nicht zugelassen<br>Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| VOSZ                        | v99        | Länge VOSZ falsch<br>Für den Vorlaufsatz ist nur eine Länge von 105 Zeichen zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |

## BASV

| Fehlernummer             |            | Text   |          |        |        |        |        |        |  |
|--------------------------|------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Datensatz<br>/ -baustein | Nummer     |        |          |        |        |        |        |        |  |
| Stellen                  |            |        |          |        |        |        |        |        |  |
| 0000<br>1234             | 000<br>567 | 0<br>8 | 01<br>90 | 2<br>0 | 3<br>0 | 4<br>0 | 5<br>0 | 6<br>0 | 7<br>7<br>0<br>2   |
| BASV                     | 004        |        |          |        |        |        |        |        | KENNUNG unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ)<br>Die Kennung des Datensatzes (BASV) weicht vom Verfahrensmerkmal aus dem Vorlaufsatz ab  |
| BASV                     | 030        |        |          |        |        |        |        |        | BBNR-EMPFAENGER fehlerhaft (Ziff. 1.3.2.2 Gem. Rundschr. DEÜV)   |
| BASV                     | 040        |        |          |        |        |        |        |        | VERSIONS-NR nicht numerisch<br>Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig  |
| BASV                     | 042        |        |          |        |        |        |        |        | VERSIONS-NR nicht zugelassen<br>Bei Meldungen der BA mit Wert 2 in Feld KENNZUE ist nur der Wert 02 zulässig, bei Meldungen mit Wert 3, 6 oder A in Feld KENNZUE nur der Wert 01. Bei Meldungen der Kommunen ist nur 01 zulässig |
| BASV                     | 050        |        |          |        |        |        |        |        | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch<br>Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig  |
| BASV                     | 052        |        |          |        |        |        |        |        | DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch<br>Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum   |
| BASV                     | 054        |        |          |        |        |        |        |        | DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum<br>Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist größer als das Verarbeitungsdatum  |
| BASV                     | 056        |        |          |        |        |        |        |        | DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch<br>Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch falsch  |
| BASV                     | 058        |        |          |        |        |        |        |        | DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) größer/gleich Verarbeitungszeitpunkt<br>Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit muss größer oder gleich dem Verarbeitungszeitpunkt sein   |
| BASV                     | 060        |        |          |        |        |        |        |        | FEHLER-KZ nicht numerisch<br>Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig   |
| BASV                     | 070        |        |          |        |        |        |        |        | FEHLER-ANZAHL nicht numerisch<br>Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig  |
| BASV                     | 072        |        |          |        |        |        |        |        | FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0<br>Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 0 gemeldet wird   |
| BASV                     | 082        |        |          |        |        |        |        |        | VSNR unvollständig/enthält unzulässige Zeichen<br>Das Feld Versicherungsnummer ist unvollständig oder enthält unzulässige Zeichen  |



## BASV - Teil 2 -

| Fehlernummer             |            | Text |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Datensatz<br>/ -baustein | Numme<br>r |      |   |   |   |   |   |   |     |
| Stellen                  |            |      |   |   |   |   |   |   |     |
| 0000                     | 000        | 0    | 01  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234                     | 567        | 8    | 90  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| BASV                     | 083        |      | Bereichsnummer gleich 99, Stellen 066-075 unzulässige Inhalte<br>Bei der Angabe der Bereichsnummer 99 sind in den Stellen 066-071 nur Ziffern, in der Stelle 072 nur 1, 2, 3 oder 4 und in den Stellen 073-075 nur Leerzeichen zulässig |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 084        |      | VSNR unzulässige Bereichsnummer<br>Das Feld Versicherungsnummer enthält eine unzulässige Bereichsnummer   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 086        |      | VSNR (Geburtsdatum) unzulässig<br>Das Feld Versicherungsnummer enthält ein unlogisches bzw. unzulässiges Geburtsdatum   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 088        |      | VSNR / ITVSNR - Prü fziffer falsch<br>Die Prü fziffer der im Feld Versicherungsnummer angegebenen Nummer ist falsch   |   |   |   |   |   |     |
|                          |            |      |   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 120        |      | VSTR unzulässig<br>Im Feld VSTR ist nur 0A oder 0C zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 126        |      | VSTR ungleich Grundstellung (Leerzeichen)<br>Bei Meldungen an die Rentenversicherung ist die Grundstellung im Feld Versicherungsträger unzulässig   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 128        |      | VSTR gleich 0V, Meldung an die Krankenversicherung<br>Bei Meldungen an die Krankenversicherung ist der Wert 0V im Feld Versicherungsträger unzulässig   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 142        |      | BBNRVU fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 des Gem. Rundschreibens DEÜV)<br>Die Betriebsnummer-Verursacher ist nicht nach den Regeln der Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV aufgebaut  |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 160        |      | AZ-VU von BA, Kundennummer enthält unzulässige Zeichen<br>Bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit ist das Aktenzeichen - Verursacher unzulässig aufgebaut  |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 170        |      | BBNR-KK fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 des Gem. Rundschreibens DEÜV)<br>Die Betriebsnummer-Krankenkasse ist nicht nach den Regeln der Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV aufgebaut                                      |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 175        |      | BBNR-KK bei Meldungen an RV ungl. Grundst. (Nullen/Leerzeichen)<br>Bei Meldungen an die Rentenversicherung muss die BBNR-KK in den Stellen 113-120 Nullen und in den Stellen 121-127 die Grundstellung (Leerzeichen) enthalten          |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 180        |      | ZUSTAA nicht numerisch<br>Im Feld ZUSTAA sind nur numerische Zeichen zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 360        |      | KENNZ-UEBERGANG ungleich 2, 3, 6, 8 oder A.<br>Im Feld Kennzeichen-Übergang sind nur die Werte 2, 3, 6, 8 oder A zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 362        |      | KENNZ-UEBERGANG = 2, 3 6 oder A, Meldung nicht von der BA an die KV<br>Nur bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit an die Krankenversicherung sind die Werte 2, 3, 6 oder A im Feld KENNZ-UEBERGANG zulässig                         |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 365        |      | KENNZ-UEBERGANG ungleich 8, Meldung nicht von einer Kommune<br>Meldungen mit KENNZ-UEBERGANG gleich 8 sind nur von den Kommunen zulässig  |   |   |   |   |   |     |

### BASV - Teil 3 -

| Fehlernummer          |        | Text  |    |   |   |   |   |   |     |
|-----------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Datensatz / -baustein | Nummer |   |    |   |   |   |   |   |     |
|                       |        | Stellen   |    |   |   |   |   |   |     |
| 0000                  | 000    | 0   | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234                  | 567    | 8   | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| BASV                  | 500    | FAMILIENNAME ist Grundstellung (Leerzeichen)<br>Das Feld FAMILIENNAME muss immer ungleich Grundstellung (Leerzeichen) sein  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 502    | FAMILIENNAME enthält unzulässige Zeichen<br>Im Feld FAMILIENNAME sind nur Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern, ein Punkt oder ein Pluszeichen zulässig.   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 510    | VORNAME ist Grundstellung (Leerzeichen)<br>Das Feld VORNAME muss immer ungleich Grundstellung (Leerzeichen) sein  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 512    | VORNAME enthält unzulässige Zeichen<br>Im Feld VORNAME sind nur Buchstaben, Bindestriche, Leerzeichen, Hochkommata, Punkte oder ein Pluszeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 520    | LEISTUNGSART nicht numerisch<br>Im Feld LEISTUNGSART sind nur numerische Zeichen zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 522    | Feld LEISTUNGSART enthält unzulässige Inhalte<br>Im Feld LEISTUNGSART sind nur die Leistungsarten 01 - 04, 06, 07, 20, 50 oder 51 zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 524    | Feld LEISTUNGSART enthält den Wert 51; Meldung an die KV<br>Im Feld LEISTUNGSART ist der Wert 51 nur bei Meldungen an die Rentenversicherung zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 530    | DATUM-ZAHLUNG nicht numerisch<br>Im Feld DATUM-ZAHLUNG sind nur numerische Zeichen zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 532    | DATUM-ZAHLUNG logisch falsch<br>Im Feld DATUM-ZAHLUNG ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 540    | Feld BELEGART enthält unzulässige Inhalte<br>Im Feld BELEGART sind nur die Belegarten ZA, ER oder AB zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 550    | BG-NUMMER enthält unzulässige Inhalte bei LEAT 50 oder 51<br>Feld BG-NR darf bei Meldungen mit LEAT 50/51 an den Stellen 1-5 und 8-14 nur numerische Zeichen und nicht ausschl. Nullen enthalten und die Stellen 6-7 dürfen nur den Wert BG oder // enthalten |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                  | 552    | BG-NUMMER ungl. Grundstellung (Leerzeichen), LEAT ungleich 50/51<br>Bei Meldungen ungleich Arbeitslosengeld II (LEAT ungleich 50 und 51) ist im Feld BG-NUMMER nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |

## BASV - Teil 4 -

| Fehlernummer          |        | Text   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|--------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Datensatz / -baustein | Nummer |  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Stellen               |        |  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 0000                  | 000    | 0  | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |
| 1234                  | 567    | 8  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| BASV                  | 600    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 602    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 604    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung, PV- oder RV-Teil leer<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ist die Grundstellung (Nullen) nur zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungleich Grundstellung (Nullen) ist |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 610    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 612    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 614    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV<br>Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV muss größer oder gleich dem ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV sein  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 620    | VORZEICHEN-KV enthält unzulässiges Zeichen<br>Im Feld VORZEICHEN-KV ist nur +, -, 0, 1 oder die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 622    | VORZEICHEN-KV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst.<br>Im Feld VORZEICHEN-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 630    | ENTGELT-KV nicht numerisch<br>Im Feld ENTGELT-KV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 632    | ENTGELT-KV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst.<br>Im Feld ENTGELT-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 640    | BEITRAGSSATZ-KV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-KV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 642    | BEITRAGSSATZ-KV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 650    | BEITRAG-KV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAG-KV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 652    | BEITRAG -KV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAG-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |

## BASV - Teil 5 -

| Fehlernummer          |        | Text   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|--------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Datensatz / -baustein | Nummer |  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |        | Stellen  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 0000                  | 000    | 0  | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |
| 1234                  | 567    | 8  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| BASV                  | 700    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 702    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 704    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung, KV- oder RV-Teil leer<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ist die Grundstellung (Nullen) nur zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungleich Grundstellung (Nullen) ist |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 710    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 712    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 714    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV<br>Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV muss größer oder gleich dem ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV sein  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 720    | VORZEICHEN-PV enthält unzulässiges Zeichen<br>Im Feld VORZEICHEN-PV ist nur +, -, 0, 1 oder die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 722    | VORZEICHEN-PV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst.<br>Im Feld VORZEICHEN-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 730    | ENTGELT-PV nicht numerisch<br>Im Feld ENTGELT-PV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 732    | ENTGELT-PV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst.<br>Im Feld ENTGELT-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 740    | BEITRAGSSATZ-PV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-PV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 742    | BEITRAGSSATZ-PV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 750    | BEITRAG-PV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAG-PV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| BASV                  | 752    | BEITRAG-PV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAG-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |

## BASV - Teil 6 -

| Fehlernummer          |        | Text   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| Datensatz / -baustein | Nummer |  |    |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |        | Stellen  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 0000                  | 000    | 0  | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1234                  | 567    | 8  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BASV                  | 800    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 802    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 804    | ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung, KV- oder PV-Teil leer<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ist die Grundstellung (Nullen) nur zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungleich Grundstellung (Nullen) ist |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 810    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV nicht numerisch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 812    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV keine Grundstellung, aber logisch falsch<br>Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV ist nur die Grundstellung (Nullen) oder ein logisch richtiges Datum zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 814    | ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV<br>Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV muss größer oder gleich dem ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV sein  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 820    | VORZEICHEN-RV enthält unzulässiges Zeichen<br>Im Feld VORZEICHEN-RV ist nur +, - oder die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 822    | VORZEICHEN-RV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst.<br>Im Feld VORZEICHEN-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist                                    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 830    | ENTGELT-RV nicht numerisch<br>Im Feld ENTGELT-RV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 832    | ENTGELT-RV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst.<br>Im Feld ENTGELT-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 840    | BEITRAGSSATZ-RV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-RV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 842    | BEITRAGSSATZ-RV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAGSSATZ-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist                                     |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 850    | BEITRAG-RV nicht numerisch<br>Im Feld BEITRAG-RV sind nur numerische Zeichen zulässig  |    |   |   |   |   |   |   |   |
| BASV                  | 852    | BEITRAG -RV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst.<br>Im Feld BEITRAG-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist  |    |   |   |   |   |   |   |   |

## BASV - Teil 7 -

| Fehlernummer             |        | Text  |    |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| Datensatz<br>/ -baustein | Nummer |   |    |   |   |   |   |   |     |
|                          |        | Stellen   |    |   |   |   |   |   |     |
| 0000                     | 000    | 0   | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234                     | 567    | 8   | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| BASV                     | 910    | Gesamtlänge BASV falsch<br>Für den Datensatz BASV ist nur eine Länge von 399 Zeichen zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 920    | Datensatz enthält mehr als 9 Fehler, Prüfung abgebrochen  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | 922    | Datensatz enthält mehr als 9 Hinweise, Prüfung abgebrochen  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v01    | KENNUNG ungleich BASV<br>Im Feld Kennung des BASV ist nur BASV zulässig   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v05    | VERFAHREN ungleich MOZU<br>Im Feld Verfahrensmerkmal ist nur MOZU zulässig  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v07    | VERFAHREN MOZU nur in Verbindung mit KENNUNG BASV zugelassen  |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v10    | BBNR-ABSENDER unzulässig<br>Die BBNR-ABSENDER muss bei Meldungen der BA gleich 76641777 sein und bei Meldungen der Kommunen muss es sich um die Betriebsnummer einer zugelassenen Kommune handeln |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v15    | BBNR-EMPFAENGER ist nicht die zuständige Krankenkasse   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | V20    | BBNR-EMPFAENGER ist nicht die Rentenversicherung<br>Bei Dateien an die Rentenversicherung (Stellen 3 - 5 im VFMM des Vorlaufsatzes = TRV) muss die Betriebsnummer 66667777 oder 90209055 lauten   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | V35    | FEHLER-KZ ungleich 0 bei Meldungen der BA oder der Kommunen   |    |   |   |   |   |   |     |
| BASV                     | v70    | BBNR-KK enthält keine Betriebsnummer einer Krankenkasse   |    |   |   |   |   |   |     |

## NCSZ

| Fehlernummer             |            | Text    |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Datensatz<br>/ -baustein | Numme<br>r |         |   |   |   |   |   |   |     |
|                          |            | Stellen |   |   |   |   |   |   |     |
| 0000                     | 000        | 0       | 01  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 |
| 1234                     | 567        | 8       | 90  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 |
| NCSZ                     | v01        |         | KENNUNG ungleich NCSZ<br>Im Feld Kennung des Nachlaufsatzes ist nur NCSZ zugelassen   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v10        |         | VERFAHRENSMERKMAL ungleich Inhalt im VOSZ<br>Das Feld Verfahrensmerkmal muss identisch mit dem Feld<br>Verfahrensmerkmal des Vorlaufsatzes sein               |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v20        |         | BBNR-ABSENDER ungleich Inhalt im VOSZ<br>Das Feld Betriebsnummer-Absender muss identisch mit dem Feld<br>Betriebsnummer-Absender des Vorlaufsatzes sein       |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v30        |         | BBNR-EMPFAENGER ungleich Inhalt im VOSZ<br>Das Feld Betriebsnummer-Empfänger muss identisch mit dem Feld<br>Betriebsnummer-Empfänger des Vorlaufsatzes sein   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v40        |         | DATUM-ERSTELLUNG ungleich Inhalt im VOSZ<br>Das Feld Datum-Erstellung muss identisch mit dem Feld Datum-<br>Erstellung des Vorlaufsatzes sein                 |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v45        |         | DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch<br>Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v50        |         | LFD-DATEI-NR ungleich Inhalt im VOSZ<br>Das Feld Laufende-Datei-Nummer muss identisch mit dem Feld<br>Laufende-Datei-Nummer des Vorlaufsatzes sein            |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v55        |         | LFD-DATEI-NR nicht numerisch<br>Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen<br>zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v60        |         | ANZAHL-SAETZE fehlerhaft<br>Die Angabe im Feld Anzahl Datensätze ist fehlerhaft, zulässig<br>ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v65        |         | ANZAHL-SAETZE nicht numerisch<br>Im Feld Anzahl Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v70        |         | VERSIONS-NR nicht zugelassen<br>Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig  |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v75        |         | VERSIONS-NR nicht numerisch<br>Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig   |   |   |   |   |   |     |
| NCSZ                     | v99        |         | Länge NCSZ falsch, Abbruch<br>Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig   |   |   |   |   |   |     |